



PrestaShop

Manual do integracji GLS x Europasaż

GLS.



Spis treści



1. Rozwiązanie PrestaShop od Europasaż [\(slajd 3\)](#)
2. Instalacja modułu [\(slajd 4\)](#)
3. Konfiguracja API [\(slajd 6-11\)](#)
4. Konfiguracja przewoźnika [\(slajd 6-11\)](#)
 - 4.1. Konfiguracja przewoźnika - Strefy wysyłki [\(slajd 9\)](#)
 - 4.2. Konfiguracja przewoźnika – Waluta [\(slajd 10\)](#)
 - 4.3. Konfiguracja przewoźnika – Zakresy wagowe wysyłki [\(slajd 11\)](#)
 - 4.4. Konfiguracja przewoźnika – Serwisy dodatkowe [\(slajd 12\)](#)
 - 4.5. Konfiguracja przewoźnika – Włączenie mapy [\(slajd 13\)](#)
5. Procesowanie zamówienia [\(slajd 14\)](#)
6. Pomoc techniczna [\(slajd 15\)](#)

Więcej o rozwiązaniach GLS dla E-commerce możesz znaleźć pod linkiem:

[Rozwiązania E-commerce | GLS Polska](#)



1. Rozwiązanie GLS dla PrestaShop od Europasaż

Więcej o integracjach możesz znaleźć pod linkiem: [Rozwiązania E-commerce | GLS Polska](#)

W skrócie: PrestaShop to platforma eCommerce typu OpenSource. Jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów oprogramowania dla sklepów internetowych. Na świecie działa ponad 300 tysięcy sklepów online używających tego rozwiązania. PrestaShop istnieje na rynku od 2007 roku, wciąż jest to aktywnie rozwijana i ulepszana platforma. Oferuje bardzo dużą elastyczność i łatwość modyfikacji. Bogaty wybór rozszerzeń umożliwia dostosowanie sklepu do potrzeb sprzedającego oraz kupujących. Platforma jest darmowa, natomiast pełne wdrożenie sklepu może wymagać wsparcia dedykowanych specjalistów, co wiąże się z kosztami.

Łatwość implementacji: Łatwy

Cena dla Klienta: 299,00 zł brutto (jednorazowy zakup upoważnia do bezterminowych aktualizacji)

Rodzaje przesyłek:

- Dostawa standard (D2D), Za pobraniem (COD), Export (EXP) i z serwisami dodatkowymi: Dostawa do 10:00 (10:00Service), Dostawa do 12:00 (12:00Service), Dostawa w sobotę (SaturdayService), Doręczenie przesyłki i zwrot podpisanych dokumentów (DocumentReturnService), Usługa zwrotu w punktach odbioru GLS (ShopReturnService), Zarządzanie opcjami dostawy (FlexDeliveryService),
- Dostawa do punktów PUDO i Automatów Paczkowych w Polsce i za granicą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania (ShopDeliveryService)

Wersje: Wtyczka działa od wersji 1.6 do najnowszych.

Etykiety: PDF, ZPL, DPL, EPL

2. Instalacja modułu



1. Pobieramy wtyczkę GLS od **Europasaż** ze strony producenta pod linkiem: [GLS moduł PrestaShop \(europasaz.pl\)](https://europasaz.pl)
2. W zakładce **Moduły** wybieramy **Załaduj moduł**, wybieramy plik z pobranym wcześniej modułem i instalujemy:

The screenshot displays the PrestaShop 8.2.0 admin interface. The left sidebar shows the 'Moduły' menu item highlighted with a red box. The main content area shows the 'Moduły' page with a search bar and filters. The 'Załaduj moduł' button is highlighted with a red box in the top right corner. A modal window titled 'Załaduj moduł' is open, showing a dashed box for file upload and a red arrow pointing to the 'wybierz plik' link. Another modal window titled 'Załaduj moduł' is shown, indicating successful installation with a green checkmark and a 'Konfiguruj' button.

3. Konfiguracja API



1. Po zainstalowaniu moduły przechodzimy do zakładki **Moduły -> Menedżer modułów** i wyszukujemy moduł **GLS**, następnie klikamy **Konfiguruj**
2. Wybieramy **Tryb działania** testowe lub produkcyjne oraz podajemy dane logowania do konta z uprawnieniami API. Zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**.

GLS Poland

Ustawienia API

[Pobierz dokumentację](#) [Pobierz poradnik wdrożenia](#) [Pomoc](#)

API [Dane nadawcy](#) [Przewoźnicy](#) [Zamówienia](#)

Ustawienia API

Tryb działania: Produkcyjny

Nazwa użytkownika: ecomm.test


Hasło

Wstecz [Zapisz](#)

4. Konfiguracja przewoźnika



1. Aby dodać przewoźnika wchodzimy w menu **Wysyłka -> Przewoźnicy**, a następnie wybieramy **Dodaj nowego przewoźnika**.



2. Następnie przechodzimy przez jego konfigurację zgodnie z [Poradnikiem wdrożenia usług GLS w sklepie internetowym](#) i zatwierdzamy przyciskiem **Następny**.



4. Konfiguracja przewoźnika



1. Ustawienia ogólne

Logo

1 Ustawienia ogólne 2 Lokalizacje wysyłek i koszty 3 Rozmiar, waga i dostępność dla grup 4 Podsumowanie

* Nazwa dostawcy GLS Blżej Ciebie - Automaty 24/7 i punkty odbioru

* Czas doręczenia 1 dzień roboczy pl

Klasa prędkości 1

Logo GLS Blżej Ciebie - Automaty i punkty odbioru.png Wybierz plik

Format: JPG, GIF, PNG, WEBP. Rozmiar pliku: 8.00 MB maks. Bieżący rozmiar: niezdefiniowane.

URL śledzenia https://gls-group.com/PL/pl/sledzenie-paczek/

Na przykład: "http://example.com/track.php?num=@*" zamiast "@" powinien pojawić się numer śledzenia.

Poprzedni Następny Zakończ

2. Lokalizacja wysyłek i koszty

Zakresy	Zostanie zastosowane kiedy waga jest		
	>=	kg	0.0000
	<	kg	31.5000
All	<input type="checkbox"/>	zł	
Africa	<input type="checkbox"/>	zł	
Asia	<input type="checkbox"/>	zł	
Central America/Antilla	<input type="checkbox"/>	zł	
Europe	<input type="checkbox"/>	zł	
Europe (non-EU)	<input type="checkbox"/>	zł	
North America	<input type="checkbox"/>	zł	
Oceania	<input type="checkbox"/>	zł	
Polska	<input checked="" type="checkbox"/>	zł	9.99000
SDSI	<input checked="" type="checkbox"/>	zł	15.9900
South America	<input type="checkbox"/>	zł	

Dodaj nowy zakres

Ceny i waga z „kropką”

- Konfigurację przeprowadzamy osobno dla dostawy kurierskiej i dla punktów oraz automatów paczkowych Orlen Paczka jak i dla każdego serwisu dodatkowego
- Dodawanie stref, walut i nowych zakresów na slajdach 9-11
- Dla usługi dostawy do automatów paczkowych oraz punktów odbioru należy włączyć widoczność mapy na stronie – slajd 12
- Włączanie widoczności serwisów dodatkowych na stronie www – slajd 13

4. Konfiguracja przewoźnika



3. Rozmiar waga i dostępność dla grup

1 Ustawienia ogólne → 2 Lokalizacje wysyłek i koszty → 3 Rozmiar, waga i dostępność dla grup → 4 Podsumowanie

Maksymalna szerokość paczki (cm)

Maksymalna wysokość paczki (cm)

Maksymalna głębokość paczki (cm)

Maksymalna waga paczki (kg)

Dostęp grupowy

<input type="checkbox"/>	ID	Nazwa grupy
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Odwiedzający
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Gość
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Klient

4. **Podsumowanie**, jeżeli wszystko się zgadza klikamy **Zakończ**

1 Ustawienia ogólne → 2 Lokalizacje wysyłek i koszty → 3 Rozmiar, waga i dostępność dla grup → 4 Podsumowanie

Nazwa przewoźnika: **GLS Blżej Ciebie - Automaty 24/7**

Ten przewoźnik jest płatny a czas doręczenia: **1 dzień roboczy**.

Koszt wysyłki wyliczono na podstawie wagi produktów, zostanie zastosowana reguła podatkowa: PL Standard Rate (23%).

Ten przewoźnik może dostarczać zamówienia od **0.000000 kg do 20 kg**. Jeżeli zamówienie jest poza tym zakresem, wynikiem będzie: **zastosuj najwyższe koszty zdefiniowanego przedziału**.

Przewoźnik będzie proponowany dla tych stref dostawy:
Europe

Oraz zostanie zaproponowany dla tych grup klientów:
Odwiedzający
Gość
Klient

Włączony Tak

Poprzedni Następny **Zakończ**

4.1. Konfiguracja przewoźnika - Strefy wysyłki

Jeżeli kraj ma się znajdować w kilku strefach jednocześnie to należy dodać nowy kraj (zduplować go) lub zapisać kraj osobno jako strefę.

1. Międzynarodowe -> Położenie -> Dodaj nową strefę.

Strefy (9)

ID	Strefa	Włączony
1	Europa	<input checked="" type="checkbox"/>
2	North America	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Asia	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Africa	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Oceania	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Uzupełnij pola i kliknij **Zapisz**.

Nazwa: Polska

Włączone: Tak

Powiązanie sklepu: PrestaShop

3. Międzynarodowe -> Położenie -> Kraje. Następnie **wyszukaj** kraj i kliknij **Edytuj**

filtruj po Kraj: Polska

ID	Kraj	Kod ISO	Numer kierunkowy (prefiks)	Strefa	Włączony
14	Polska	PL	+48	Polska	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Wybierz **Strefę** w której ma się znajdować kraj i **Zapisz**.

Kraj: Polska

Kod ISO: PL

Numer kierunkowy (prefiks): 48

Strefa: Polska

4.2. Konfiguracja przewoźnika – Waluta

Ustawianie domyślnej waluty dla całego sklepu



Ustawianie domyślnej waluty w edycji przewoźników:

Międzynarodowe -> Lokalizacja -> Konfiguracja -> Domyślna waluta. Wybierz walutę i kliknij **Zapisz**

Ustawianie waluty wyświetlanej na stronie sklepu:

1. Międzynarodowe -> Lokalizacja -> Waluty. Pozostaw **włączoną** tylko walutę, która ma się wyświetlać na stronie.

The image shows two screenshots from the PrestaShop administration interface. The left screenshot displays the 'Lokalizacja' (Localization) configuration page. The 'Konfiguracja' (Configuration) section is expanded, showing settings for 'Domyślna waluta' (Default currency) set to 'Złoty polski (PLN)'. A red box highlights this setting, and a red arrow points to the 'Zapisz' (Save) button at the bottom right. The right screenshot shows the 'Waluty' (Currencies) management page. A table lists three currencies: Euro (EUR), Dolar amerykański (USD), and Złoty polski (PLN). The 'Włączony' (Enabled) column shows toggle switches for each. The PLN toggle is highlighted with a red box and is turned on, while the others are turned off. Blue arrows from the text above point to the 'Waluty' tab and the 'Włączony' column.

ID	Waluta	Symbol	Kod ISO	Kurs waluty	Włączony
1	Euro	€	EUR	0.236845	<input type="checkbox"/>
2	Dolar amerykański	\$	USD	0.279599	<input type="checkbox"/>
3	Złoty polski	zł	PLN	1.000000	<input checked="" type="checkbox"/>

4.3. Konfiguracja przewoźnika – Zakresy wagowe wysyłki ● ←

Dla konkretnej metody wysyłki

1. **Wysyłka -> Przewoźnicy. Edytuj** metodę dostawy, dla której chcesz dodać zakresy wagowe cen.
2. Dodawaj nowe zakresy przyciskiem **Dodaj nowy zakres** i uzupełnij **pola zakresów wagowych**.
3. Zapisz przyciskiem **Zakończ**

Zakresy

Zostanie zastosowane kiedy waga jest >=	kg 0.00001	kg 2	kg 5	kg 10	kg 20	
Zostanie zastosowane kiedy waga jest <	kg 2	kg 5	kg 10	kg 20	kg 31.5	
All	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Africa	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Asia	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Central America/Antilla	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Europe	<input type="checkbox"/>	zł 0.00000	zł	zł	zł	
Europe (non-EU)	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
North America	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Oceania	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Polska	<input checked="" type="checkbox"/>	zł 13.72	zł 15.01	zł 15.22	zł 16.94	zł 17.58
SDSI	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
South America	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	


Usuń Usuń Usuń Usuń

Dodaj nowy zakres

Poprzedni Następny **Zakończ**

4.4. Konfiguracja przewoźnika – Serwisy dodatkowe ● ←

1. W zakładce **Moduły** wybieramy **Menadżer modułów**
2. Następnie wyszukujemy moduł **GLS** i klikamy **Konfiguruj**
3. Wyświetlą się Ustawienia, które można skonfigurować oraz lista serwisów dodatkowych
4. Aby włączyć serwis dodatkowy należy przesunąć suwak w prawo do pozycji **Włączone**
5. Następnie zatwierdzić przyciskiem **Zapisz** w prawym dolnym rogu strony.



4.5. Konfiguracja przewoźnika – Włączenie mapy



1. W zakładce **Moduły** wybieramy **Menadżer modułów**
2. Następnie wyszukujemy moduł **GLS** i klikamy **Konfiguruj**
3. Odszukujemy opcję **Włącz mapy dla klientów** i przesuwamy suwak do pozycji **Włączone**
4. Poniżej wybieramy **Kuriera dla mapy**
5. Kolejną opcją jest włączenie mapy w **Wyskakującym oknie** i **Pozycja mapy na stronie**
6. Po edycji ustawień zatwierdzamy je przyciskiem **Zapisz**

Moduły / glscarrier / Konfiguruj

Konfiguruj
Gis kurier

Wstecz Tłumacz Zarządzaj zaczepami

SAT - dostawa w sobotę Wylaczone
SAT - dostawa w sobotę

FDS - serwis wewnętrzny Wylaczone
Flex-Delivery Service - serwis wewnętrzny

Etykieta z przechwalni Wylaczone
Opcja ta pozwala na wydruk etykiety z przechwalni z pominięciem nadania.

Włącz mapy dla klientów Włączone
Jesli zaznaczone klienci mogą wybrać punkt odbioru

* Kurier dla mapy
Wybierz wcześniej utworzonego kuriera z listy

Wyskakujące okno Wylaczone
Pokazuje mapę w okienku zamiast wbudowanej.

* Pozycja mapy
Wybierz pozycję dla mapy

Włącz skrypt Google Maps Włączone
Powinno być zaznaczone. W przypadku konfliktu z innym modulem wyłącz

Google Maps Api klucz powinien być zawsze podany jeśli mapy są włączone
API Key

Zapisz



5. Procesowanie zamówienia



Przejdź do zakładki **Zamówienia** a następnie **Zamówienia**.

a) Dla pojedynczego zamówienia: Wybierz zamówienie, dla którego chcesz wydrukować etykietę. Następnie odszukaj na stronie **Przesyłki GLS** i wybierz **Nowa przesyłka**. Sprawdzamy czy dane są prawidłowe klikamy **Utwórz przesyłkę**. W tym miejscu możesz od razu wydrukować etykietę.

b) Dla kilku zamówień jednocześnie: Wybierz zamówienia, dla których chcesz wydrukować etykiety i w **Działaniach masowych** wybierz **Utwórz przesyłki GLS**. Aby wydrukować etykiety przejdź do zakładki **Zamówienia** a następnie **Druk wysyłki**. Wybierz zakres dat i kliknij **Generuj**.



6. Pomoc techniczna



W przypadku wystąpienia trudności technicznych wsparcie dostępne jest za pośrednictwem poniższych kanałów kontaktu:

→ poczty elektronicznej: biuro@europasaz.pl

→ telefonu: **+48 684 126 729**

→ formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej europasaz.pl w zakładce „Kontakt z nami” i pod linkiem: [Kontakt z nami \(europasaz.pl\)](#)



Dziękujemy!

GLS.